


パソコンで使えるデジタル住宅地図 ユーザーガイド

インストール方法・地図データのダウンロード方法は
このガイドをご覧ください。



インストール方法は動画でも
ご覧いただけます <https://map.jp/mv/dm1.html>



デジタル住宅地図だからこそその便利な機能!

- ✓ 探したい場所がすぐ見つかる!
- ✓ 地図表示の切り替えができる!
- ✓ 地図上で図形や文字を描画できる!
- ✓ 距離や面積を測れる!



Windows 11/10対応

※タッチパネルでの動作には対応していません。(デスクトップモードでの動作となります)
※仮想環境での動作は、サポート対象外となります。

デジタルメーサイズでできること



1 地図表示の切り替えができる!

普通版の住宅地図と白地図の表示が可能です。また、住宅地図本誌と連動したページメッシュやページ番号を表示することができます。

- 住宅地図
- 白地図
- 住宅地図(メッシュ)
- 住宅地図(メッシュ+ページ番号)



2 探したい場所がすぐ見つかる!

「住所検索」は、住所を指定することで探したい場所をピンポイントで表示できます。さらに住宅地図本誌と同じページを検索できる「ページ検索」機能もあります。



3 地図上で図形を描画できる!

地図上に図形を描いたり、文字を入力したり、シンボルを配置することができます。



4 任意の範囲を印刷できます!

「画面印刷」機能でページの境を気にせず任意の場所を任意の縮尺で印刷することができます。

■ 画面印刷 ■ ページ印刷



5 距離や面積を測れます!

距離や面積の計測が可能です。

距離計測はkm・mと単位が切り替えられます。また、面積計測は㎡・坪と単位が切り替えられます。



6 全体位置が把握できます!

メイン画面で表示しているエリアが、どの位置にあるのかを索引図で確認することができます。



利用期限について

住宅地図データが利用できる期間は、出版日から最長2年間となっております。

ご利用の際は、その期間中にデジタルメーサイズのインストールと地図データのダウンロードを行う必要があります。



利用期限を過ぎますとご利用できませんので、ご注意ください。

《アンインストール方法について》

アンインストールの妨げとなる可能性がありますので、起動中の他のプログラムは終了して下さい。

アプリケーションのアンインストールは、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」より「DigitalMeisize4」を削除し、ファイルデータは「Cドライブ」の「Program Files※」から「DigitalMeisize4」フォルダを削除して下さい。

※64bit版の場合は「Program Files(x86)」から削除して下さい。



一度アンインストールすると、ご利用済の利用者情報登録番号(シリアル番号)・マップライセンスキーは利用できませんのでご注意ください。

製品の使用方法に関するお問い合わせは下記のサポートダイヤル、またはメールにて承っております。



☎ 076-232-3334 ✉ dmeisize@map.co.jp


[受付時間] AM10:00~12:00、PM1:00~4:00 ※土・日・祝日除く

1 準備していただくもの

- 利用者情報登録番号(シリアル番号)^{※1}
- マップライセンスキー^{※2}

※1…利用者情報登録番号とは、お客様情報を登録するための番号です。
※2…マップライセンスキーとは、地図データをダウンロードするための番号です。

本誌の最終
ページに
記載されています



● 以下環境のパソコン

【対応OS】 Microsoft®Windows®11

Microsoft®Windows®10

- ※64ビット版OSでご利用になる場合は32ビット互換モード(WOW64)で動作します。
- ※.NET Framework 4.6.1のインストールが必要です。
- ※日本語版のみの対応です。
- ※タッチパネルでの動作には対応していません。(デスクトップモードでの動作となります)
- ※仮想環境での動作は、サポート対象外となります。



【CPU】 各OSが推奨するCPU

【メインメモリ】 各OSが推奨するメモリ容量(4GB以上推奨)

【ハードディスク】 3GB以上の空き容量(登録地回数により変動)

※空き容量はあくまでも目安です。パフォーマンスを保つためには十分な容量を確保して下さい。

【ネットワーク環境】 常時インターネットが接続できる環境(光回線推奨)

※お客様がご使用のインターネット環境によってはダウンロードに時間がかかる場合があります。

【その他】 ユーザー登録時にメールアドレスが必要

※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

※デジタルメーサイズに収録されている地図の著作権は刊広社に帰属します。無断の商用使用を禁じます。

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

注意事項



利用者情報登録番号(シリアル番号)とマップライセンスキーは1回のみ登録が可能です。

(1度アンインストールすると、同一の利用者情報登録番号(シリアル番号)とマップライセンスキーは再登録できません)



1つのマップライセンスキーを複数のパソコン、ユーザーで繰り返し利用できません。



お客様のパソコン環境によっては、利用できない場合があります。



仮想環境での動作は、サポート対象外となります。

2 手順について

下記をよく読み、当てはまる項目の手順へお進み下さい。

間違った手順で行うとインストールに失敗するおそれがあります。

デジタルメーサイズ4を
初めて利用する

このアイコンがPCの
デスクトップに**無い**



デジタルメーサイズ4を
すでに利用している

このアイコンがPCの
デスクトップに**ある**



同じパソコンで利用する

はい

いいえ

地図の更新や
追加をする方は
こちら

別のパソコンに
インストールする方は
こちら

3-4-5

の手順を行って下さい



6

の手順を行って下さい



3 デジタルメーサイズをインストールする



すでにデジタルメーサイズ4をご利用されている方が地図データを追加・更新する際は、「6.地図の更新や追加をする」の手順から始めて下さい。

- 1 インターネットブラウザから以下URLへアクセスし、ダウンロードページを開きます。

<https://map.jp/appdl.html>



- 2 ダウンロードページの下記のボタンをクリックすると「Dmeisize4.zip」がダウンロードされます。


デジタルメーサイズのインストーラーをダウンロードする

インストールを開始する前に以下の項目をご確認下さい。



- 他のプログラムが終了していること
- サポートされているOSであること
- OSが最新の状態であること

- 3 ダウンロードした「Dmeisize4.zip」は、ドラッグ&ドロップ(下記参照)または「すべて展開」で解凍してください。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックすると中の「Dmeisize4」フォルダが表示されます。




表示された「Dmeisize4」フォルダをデスクトップにドラッグすると解凍されます。




※お客様が解凍ソフトをインストールされている場合は上記の限りではありません。「すべて展開」が表示されない場合もありますので、その解凍ソフトの手順に従って解凍して下さい。


4 「Dmeisize4」フォルダ内の「**setup.exe**」をダブルクリックして、インストールを開始して下さい。




下記の画面が表示された場合は「①詳細情報」をクリックし、次の画面で「②実行」をクリックして下さい。



下記の画面が表示された場合は「はい」をクリックして下さい。



5 セットアップウィザードの画面が表示されますので「**次へ**」をクリックし、次の画面で「**インストール**」をクリックして下さい。




6 インストールが完了したら「**完了**」をクリックし、次ページの「4.利用者情報を登録する」の手順へお進み下さい。




4 利用者情報を登録する


- 1 デスクトップの「デジタルメーサイズ4」アイコンをダブルクリックして下さい。
初回起動時は、ログイン画面が表示されます。
利用者情報登録を行って下さい。



下記の画面が表示された場合は、「.NET Framework 4.6.1」のインストールが必要です。「Dmeisize4」フォルダ内の**こちらのアイコン**をダブルクリックでインストールし、アプリケーションを再起動して下さい。



下記の画面が表示された場合は「はい」をクリックして下さい。




- 2 利用者情報登録画面が起動しますので、
本誌最終ページの
利用者情報登録番号(シリアル番号)を入力し
利用者情報の登録を行って下さい。




- 3 登録が完了すると
登録したメールアドレスに
ユーザーキーとパスワードが送信されます。
次ページの「5.地図データをダウンロードする」の
手順①セキュリティソフトの設定後、
ログイン画面にユーザーキーとパスワードを入力し
「ログイン」をクリックし、
続けて手順③、④を行って下さい。

※5分以上お待ちいただいてもユーザーキー・パスワードのメールが届かない場合は、お手数ですが dmeisize@map.co.jp までメールにてシリアル番号をご記入の上、お問い合わせ下さい。



半角英数モードで入力



5 初めて地図データをダウンロードする

1 セキュリティソフトの設定を行って下さい。


以下のURLにアクセスし、セキュリティソフトをご利用の場合は設定を行って下さい。

<https://map.jp/secset.html>


2 デスクトップの「デジタルメーサイズ4」のアイコンをダブルクリックして下さい。



3 起動したらメッセージが表示されますので「住宅地図を登録する」をクリックして下さい。



4 マップライセンスキーの登録画面が表示されますので本誌最終ページのマップライセンスキーを「- (ハイフン)」も含めて正しく入力して下さい。入力後「地図の登録」をクリックすると地図データがダウンロードされます。




これで地図データのダウンロードは完了です。別エリアのデジタルメーサイズを購入し、地図データを追加する際はマップライセンスキーごとに以下の手順を行って下さい。

6 地図の更新や追加をする

1 起動したら画面左上の「ツール」タブから「地図更新」をクリックして下さい。



2 「地図の登録」をクリックし、本誌の最終ページのマップライセンスキーを「- (ハイフン)」も含めて正しく入力して下さい。入力後「地図の登録」をクリックすると地図データがダウンロードされます。



※同一のマップライセンスキーで複数回のダウンロードはできません。地図データをダウンロードできるのは1回のみとなっています。

住宅地図の表示について

「地図」タブの検索機能を使用すると任意の場所の住宅地図が表示できます。また、住宅地図はスケール(地図の縮尺)が2999以下の場合に表示され、3000以上の場合には広域地図が表示されます。表示中の地図のスケールは、画面右下のスケールバーをご確認下さい。



地図のホーム登録

起動時の表示地図は、ホーム登録機能でお好みの場所へ変更できます。登録したい地図表示にして「地図」タブから「ホーム」の設定をクリックしてください。メッセージが表示されますので「はい」をクリックして完了です。

